

INFORMACIÓ IMPORTANT

Inici amb SimplyMEPIS

Gràcies per provar SimplyMEPIS! Apreciem de debò el vostre suport. Si teniu ara un ordinador en funcionament, podeu posar el CD de MEPIS al vostre lector òptic i llegir el manual de MEPIS.

Contrasenyes per defecte

El CD de SimplyMEPIS té un compte d'usuari per omisió, anomenat **demo**, la contrasenya del qual també és **demo**. Hi ha un compte d'usuari principal (administrador) anomenat **root**, amb la contrasenya **root**. Quan arrenqueu el CD o el DVD, necessitareu aquestes contrasenyes.

Arrencada des del CD o DVD

Poseu el CD o DVD al vostre lector òptic i arrenqueu de nou el vostre ordinador. En la majoria de casos, l'ordinador arrencarà, el lector òptic començarà a girar i apareixerà a la pantalla la benvinguda de MEPIS.

Forçar l'arrencada del CD or DVD

Per tal de forçar que el vostre sistema arrenqui des del CD o DVD, potser us cal prémer alguna tecla especial, com *F1*, *F8* o *F12* (depèn del fabricant) i se us mostrarà una llista d'opcions d'arrencada. En alguns casos, pot arribar a ser necessari prémer *F1*, *F2*, *F12* o *Del (Supr)*, segons l'ordinador, per a entrar a l'administració de la BIOS i canviar l'opció d'arrencada automàtica posant en primer terme el lector òptic de CD o DVD.

Resolució de Pantalla

Per omisió, SimplyMEPIS intenta esbrinar la resolució de la vostra pantalla; si no s'en surt, assumeix que és de 1024x768 píxels. **Per tal d'indicar manualment la resolució del monitor**, premeu *F3* a la pantalla d'arrencada i trieu la més adequada de la llista emergent.

Selecció d'Idioma

Prement *F2* trobareu una llista desplegable on podeu triar l'idioma en el que voleu instal·lar Simply MEPIS. Tot i que moltes aplicacions quedaran encara en anglès (l'espai diponible al CD és limitat), un cop instal·lat podeu baixar les traduccions que falten (amb un mètode molt fàcil en el cas de Simply MEPIS 8.5 o posteriors).

Arrencada de SimplyMEPIS

Per tal d'arrencar des del CD autònom, senzillament premeu *Enter (Retorn)*. Si tot va bé, veureu una pantalla gràfica d'inici de sessió. En algun cas, pot ser necessari usar una opció d'arrencada alternativa. **Per a canviar d'opció d'arrencada**, useu les tecles de fletxa amunt/fletxa avall. Si sospiteu d'una fallada de maquinari, podeu usar l'opció **memtest**. Això posarà l'ordinador en mode de diagnòstic i efectuarà una sèrie de proves de memòria, cercant errors.

Inici de sessió i exploració

Per a iniciar la sessió, feu-ho com a usuari **demo** amb la contrasenya **demo**. Quan la sessió s'hagi iniciat, veureu un escriptori molt semblant al de *Windows*, llevat que **només cal un clic** per a engegar un ítem (això es pot canviar després). Podreu explorar el sistema i "tastar" les diverses aplicacions, però ara la velocitat d'execució serà baixa a causa de que ha recuperat les dades des del CD o DVD. SimplyMEPIS inclou centenars de programes de bona qualitat. Molts poden arrencar-se des del menú d'inici (marcat amb la icona de MEPIS) a la barra inferior, a l'esquerra. El programari més popular també es pot arrencar des de la safata inferior de la pantalla.

Instal·lació de SimplyMEPIS

Quan esteu a punt per a instal·lar-ho al disc dur, cliqueu sobre la icona *Install MEPIS* a l'escriptori, entreu la contrasenya de l'usuari principal (que és **root**), i contesteu les preguntes de l'assistent d'instal·lació.

Obtenir ajuda

L'assistent d'instal·lació té una pestanya d'ajuda que us donarà pistes mentre dura la instal·lació. En molts casos, només cal acceptar l'opció que se us ofereix per omisió, però sigueu curiosos si teniu dades als discos durs.

Hi ha una icona del Manual d'Usuari de MEPIS a l'escriptori que us pot donar ajuda detallada. També podeu visitar els llocs web de MEPIS a la xarxa (<http://www.mepiscommunity.org/ca> , <http://mepislvers.org/forums>) per tal d'obtenir ajuda d'una comunitat molt amigable, amb gent trempada com vosaltres. Als navegadors instal·lats a MEPIS hi trobareu dreceres a aquests llocs web.